

Désinstaller l'ancien système d'accès aux ressources documentaires Revelec.pac


Choisissez votre navigateur

Navigateurs Internet Explorer, Edge, Chrome et Opera pour PC	1
Navigateur Firefox pour PC.....	3
Configuration Firefox pour Mac/linux.....	4
Configuration Safari et Chrome pour Mac/linux	5
Configuration iPad et iPhone	6


Navigateurs Internet Explorer, Edge, Chrome et Opera pour PC

Ces navigateurs utilisent les paramètres proxy du poste de travail dans l'environnement Windows.


1. Ouvrir les paramètres Windows




2. Cliquer sur **Réseau et Internet**



3. Cliquer sur **Proxy**




4. A la rubrique **Configuration automatique du proxy**, désactiver **Utiliser un script d'installation**
5. Supprimer l'adresse du script <https://revelec.inrae.fr/revelec.pac>
6. Cliquer sur **Enregistrer**




Navigateur Firefox pour PC

1. Démarrer Firefox

2. Ouvrir le menu (3 tirets à droite) puis cliquer sur **Paramètres**




Tout en bas de la page de l'onglet **Général**, dans la rubrique **Paramètres réseau**, cliquer sur **Paramètres**




4. Sélectionner pas de proxy

5. Supprimer <https://revelec.inrae.fr/revelec.pac> et cliquer sur **OK**





Configuration Firefox pour Mac/linux


1. Démarrer Firefox et ouvrir le menu **Settings**



2. Cliquer sur **Settings / Paramètres** de la rubrique **Paramètres réseau**




1. Sélectionner No Proxy et supprimer : `http://revelec.inrae.fr/revelec.pac`



Configuration Safari et Chrome pour Mac/linux

Pour Safari, le paramétrage s'effectue au niveau de la configuration réseau utilisée. Sous Mac OS, Google Chrome utilise les paramètres de configuration du proxy fixé pour Safari, donc pour configurer Chrome, effectuer la configuration suivante pour Safari.

1. Cliquer sur le menu **Pomme** et sélectionner **Préférences Système**




2. Cliquer sur l'icône **Réseau**

Note : Si en bas à gauche de la fenêtre Réseau se trouve un cadenas fermé il faudra cliquer dessus et entrer le mot de passe de votre compte administrateur Mac pour poursuivre.

Dans la fenêtre **Réseau**, sélectionnez le menu **Ethernet** si vous êtes connecté par câble ou **Wi-Fi** si vous êtes connecté par Wi-Fi

3. Cliquer sur le bouton **Avancé...**
4. Sélectionner l'onglet **Proxys**
5. Désélectionner **Configuration de proxy automatique**
6. Dans la case URL, supprimer : http://revelec.inrae.fr/revelec.pac




7. Cliquer sur le bouton **OK**
8. Cliquer sur **Appliquer**

Configuration iPad et iPhone

La configuration du proxy est disponible uniquement pour les connexions Wi-Fi.

Si le réseau sans fil que vous utilisez requiert une authentification sur une page web, vous devrez d'abord vous connecter au réseau en vous authentifiant sans configuration proxy (par exemple depuis un réseau INRAE et via inra-guest). Lorsque connecté et authentifié seulement, la configuration du proxy pourra alors être effectuée et les branchements successifs devront se faire de la même façon.

1. Dans le menu des applications, sélectionner **Réglages**
2. Sélectionner **Wi-Fi** dans le menu de gauche
3. Sélectionner le **i bleu entouré** à côté du nom du réseau sans fil que vous utilisez
4. Dans la section **PROXY HTTP**, choisir Désactivé et supprimer `http://revelec.inrae.fr/revelec.pac`



Configuration Firefox pour Android

1. Ouvrir le navigateur Firefox
2. Taper **about:config** dans la barre d'adresse de Firefox
3. Rechercher le mot proxy
4. Choisir dans la liste déroulante **network.proxy.autoconfig_url** et supprimer <https://revelec.inrae.fr/revelec.pac>

Configuration Chrome et Samsung Internet pour Android

Pour Samsung Internet le paramétrage s'effectue au niveau de la configuration réseau utilisée. Sous Samsung, Google Chrome utilise les paramètres de configuration du proxy fixé pour Samsung Internet, donc pour configurer Chrome, effectuer la configuration suivante pour Samsung Internet.

1. Dans le menu **Paramètres** du téléphone, rechercher la rubrique **Wi-Fi**
2. Choisir le réseau voulu, puis **Paramètres avancés** (parfois clic long sur le réseau pour afficher les paramètres)
3. Dans la rubrique **Proxy**, supprimer la **Configuration automatique** et sa valeur <https://revelec.inrae.fr/revelec.pac>